

ПК «АСМО-ТОиР»

Инструкция по установке и эксплуатации


1. Требования к компьютеру:

- операционная система: *Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10* или *Microsoft Windows Server 2003/2008/2012* (x86 или x64 вариант);
- процессор *Intel* или *AMD* с тактовой частотой 1 ГГц и выше;
- оперативная память 1 Гбайт и выше;
- жесткий диск - для полной установки ПК используется около 100 Мбайт, отдельно база данных 400 Мбайт; требуемое свободное пространство не учитывает увеличение размера информационной базы при работе системы, за наличием достаточного свободного пространства необходимо следить самостоятельно.
- дополнительно требуется установленная 32-разрядная версия *JRE (Java Runtime Environment)* версии не ниже 6-й (рекомендуется Java SE 8). Версию JRE можно загрузить по адресу <http://www.java.com/ru/download/manual.jsp>
- дополнительно требуется установленная СУБД PostgreSQL версии 9.4. Версию СУБД PostgreSQL можно загрузить по адресу <http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload>


2. Установка данных демонстрационного примера ПК «АСМО – ТОuP» в СУБД PostgreSQL.

На компьютере, где будет установлен ПК «АСМО - ТОиР» установите СУБД PostgreSQL 9.4.


Запустите программу администрирования СУБД PostgreSQL pgAdmin, подключитесь к СУБД:



и встаньте на базу данных *postgres*:



вызовите окно для выполнения пользовательских SQL запросов  :




Создайте роль входа **asmo_toir** с паролем 1, выполнив sql (кнопка ):

```
create role asmo_toir login password '1'
```


Создайте новую базу данных, выполнив sql (кнопка ):

```
create database asmo_toir with owner=asmo_toir
encoding='WIN1251' template=template0
```


Обновите список баз данных, должна появиться база данных **asmo_toir**. Встаньте на базу данных **asmo_toir** и через контекстное меню вызовите команду восстановления базы данных «Восстановить»:



В появившемся окне выберите файл дампа базы данных и нажмите кнопку «Восстановить»:





Дождитесь окончания процесса загрузки дампа, убедитесь в отсутствии ошибок, после этого нажмите кнопку «Завершено»:





2. Установка ПК «АСМО – ТОuP»:

Запустите файл **asmo-toir-5.2.<xx>.msi**, откроется окно стандартной программы установки:






Нажмите кнопку  для продолжения установки.


Введите вручную, выберите с помощью кнопки  или оставьте предлагаемое по умолчанию место установки программы (**C:\asmoltoir**). Для создания ярлыка запуска ПК на рабочем столе не снимайте флажок :



Нажмите кнопку



Проверьте установочные данные и нажмите кнопку  для начала установки.







После нажатия кнопки  установка ПК «АСМО – ТОuP» завершена.

3. Запуск ПК «АСМО – ТОuP»:



Запустите ярлык на рабочем столе (ссылка на файл **C:\asmoltoi\phx.exe**), откроется главное окно программы:



Запуск рабочих форм и отчетов выполняется двойным кликом на наименовании узла (например, **Журнал несоответствий**), однократным на его значке ( ,  , ) или с помощью команды **Запустить** контекстного меню правой кнопки мыши.

Успешной работы!